ALLEGATO II

Entrata in allevamento sospetto.



1) Preparazione e verifica del kit prima del sopralluogo



2) Identificare area pulita e sporca dell'auto



3) Togliere orologio e anelli



4) Inserire il telefono in una busta di plastica chiudibile



5) Identificare punto di divisione fra area pulita e sporca



6) Preparare i punti di disinfezione area pulita e sporca



7) Indossare tuta monouso interna



8) Indossare tuta monouso esterna (Tyvek)



9) Indossare gli stivali con tuta interna dentro lo stivale



10) Calare la tuta esterna sopra gli stivali



11) Indossare copri stivali monouso in Tyvek




12) Indossare due guanti monouso



13) Inserire la manica della tuta internafra il primo ed il secondo guanto



14) Fissare tramite nastro adesivo il guanto esterno alla tuta interna



15) Calare sui guanti la manica della tuta esterna



16) Entrare in allevamento con tutto il materiale necessario



17) Utilizzare il telefono senza rimuoverlo dalla busta

Uscita dall'allevamento sospetto.



1) Disinfettare contenitori campioni e attrezzi



2) Mettere campioni e attrezzi in un sacco posizionato nell'area pulita



3) Rimuovere i copri stivali e metterli nel sacco rifiuti



4) Pulire e disinfettare accuratamente gli stivali



5) Rimuovere la tuta monouso esterna



6) Rimuovere il primo guanto esterno toccando solo il suo lato esterno



7) Rimuovere il secondo guanto esterno toccando solo il suo lato interno e gettare i guanti nel sacco rifiuti



8) Passare nella zona pulita e disinfettare gli stivali e metterli in un sacco



9) Rimuovere la tuta monouso interna e metterla nel sacco rifiuti nella zona sporca



10) Rimuovere il primo guanto interno toccandolo solo all'esterno



11) Rimuovere il secondo guanto interno toccandolo solo all'interno



12) Confezionare campioni attrezzi e stivali in sacchi doppi sigillati



13) Disinfettare l'esterno del secchio



14) Disinfettare mani e braccia accuratamente



15) Disinfettare il viso con salviette usa e getta



16) Aspergere con disinfettante il telo di plastica e metterlo nel sacco rifiuti nella zona sporca



17) Caricare i campioni, attrezzi e stivali nella zona sporca dell'auto